

### Hoeveel fosfaat gebruiken

In de tabellen hieronder ziet u in welke klasse uw grond valt. En hoeveel fosfaat u (per hectare) op de grond mag gebruiken. Er is onderscheid tussen grasland en bouwland. Tabel 1 en 2 gebruikt u als u PAL en Pw getallen gebruikt. Tabel 3 en 4 voor P-CaCl<sub>2</sub>- en P-Al-getallen. In het vak waar het P-CaCl<sub>2</sub>- en het P-Al-getal elkaar kruisen, ziet u de klasse van de fosfaattoestand van het perceel.

Tabel 1 - Grasland (PAL)		
PAL-getal	Klasse	Norm
> 50	Hoog	75 kg
41 tot en met 50	Ruim	90 kg
27 tot en met 40	Neutraal	95 kg
16 tot en met 26	Laag	105 kg
< 16	Arm	120 kg

Tabel 2 - Bouwland (Pw)		
Pw-getal	Klasse	Norm
> 55	Hoog	40 kg
46 tot en met 55	Ruim	60 kg
36 tot en met 45	Neutraal	70 kg
25 tot en met 35	Laag	80 kg
< 25	Arm	120 kg

Tabel 3 - Grasland (P-CaCl <sub>2</sub> /P-Al)										
P-CaCl <sub>2</sub> -getal	P-AL-getal									
	< 21		21 - 30		31 - 45		46 - 55		> 55	
< 0,8	Arm	120 kg	Laag	105 kg	Laag	105 kg	Neutraal	95 kg	Ruim	90 kg
0,8 tot en met 1,4					Neutraal	95 kg				
1,5 tot en met 2,4	Laag	105 kg	Neutraal	95 kg	Ruim	90 kg	Ruim	90 kg	Hoog	75 kg
2,5 tot en met 3,4										
> 3,4	Ruim	90 kg	Ruim	90 kg	Hoog	75 kg	Hoog	75 kg		

Tabel 4 - Bouwland (P-CaCl <sub>2</sub> /P-Al)										
P-CaCl <sub>2</sub> -getal	P-AL-getal									
	< 21		21 - 30		31 - 45		46 - 55		> 55	
< 0,8	Arm	120 kg	Arm	120 kg	Arm	120 kg	Laag	80 kg	Laag	80 kg
0,8 tot en met 1,4					Laag	80 kg			Neutraal	70 kg
1,5 tot en met 2,4					Neutraal	70 kg	Ruim	60 kg		
2,5 tot en met 3,4	Laag	80 kg	Laag	80 kg	Neutraal	70 kg	Ruim	60 kg	Hoog	40 kg
> 3,4										